



第1页 版权所有© 2020 华为技术有限公司

WHUAWEI





I / 什么是VRP?	TOGOGO Improve Your IT Value
路由 VRP	 VRP是华为公司数据通信产品的通用操作系统平台, 作为华为公司从低端到核心的全系列路由器、以太 网交换机、业务网关等产品的软件核心引擎。 VRP提供以下功能: 实现统一的用户界面和管理界面 实现控制平面功能,并定义转发平面接口规范 实现各产品转发平面与VRP控制平面之间的交互 屏蔽各产品链路层对于网络层的差异
第4页 版权所有© 2020 华为技术有限公司	👋 HUAWEI





- 配置文件是命令行的集合。用户将当前配置保存到配置文件中,以便设备重启后,这些配置能够继续生效。另外,通过配置文件,用户可以非常方便地查阅配置信息,也可以将配置文件上传到别的设备,来实现设备的批量配置。
- 补丁是一种与设备系统软件兼容的软件,用于解决设备系统软件少量且急需解决的问题。
 在设备的运行过程中,有时需要对设备系统软件进行一些适应性和排错性的修改,如改正系统中存在的缺陷、优化某功能以适应业务需求等。
- 文件的管理方式包括:
 - 通过Console或者telnet等直接登陆系统管理
 - □ 通过FTP、TFTP或SFTP登录设备进行管理



- 存储设备包括: SDRAM、Flash、NVRAM、SD Card、USB
 - SDRAM是系统运行内存,相当于电脑的内存;
 - NVRAM非易失存储器,日志写入FLASH操作是耗时耗CPU的操作,因此采用缓存机制, 即日志产生后,先存入缓存,定时器超时或缓存满后再写入Flash;
 - Flash与SD Card属于非易失存储器,配置文件与系统文件存放于flash或SD Card中,具体设备参考产品文档;
 - SD Card是外置的SD存储卡,用来扩展。USB是接口,用于外接大容量存储设备,主要用于设备升级,传输数据;
 - 补丁文件和PAF文件由维护人员上传可自行指定放置。

📃 🛛 设备初始化过程	TOGOGO Improve Your IT Value
• 设备上电后,首先运行BootROM软件,初始化硬件并显示设备的硬件参照统软件,最后从默认存储路径中读取配置文件进行设备的初始化操作。	数,然后运行系
BIOS Creation Date : Jan 5 2013, 18:00:24	
DDR DRAM init : OK	
Copying Data : Done	
Uncompressing : Done	
Press Ctrl+B to break auto startup 1	
Now boot from flash:/AR2220E-V200R007C00SPC600.cc,	
·····	
第8页 版权所有© 2020 华为技术有限公司	👐 HUAWEI

- BootROM (Boot Read-Only Memory) 是一组固化到设备内主板上ROM芯片中的程序,它保存着设备最重要的基本输入输出的程序、系统设置信息、开机后自检程序和系统自启动程序。
- 开机界面提供了系统启动的运行程序和正在运行的VRP版本及其加载路径等信息。

设备管理

Ξ

- 用户对设备的常见管理方式主要有命令行方式和Web网管方式两种。
- 用户需要通过相应的方式登录到设备后才能对设备进行管理。

Web网管方式

- Web网管方式通过图形化的操作界面, 实现 对设备直观方便地管理与维护, 但是此方式 仅可实现对设备部分功能的管理与维护。
- Web网管方式可以通过HTTP和HTTPS方式登录设备。

命令行方式

- 命令行方式需要用户使用设备提供的命令行 对设备进行管理与维护,此方式可实现对设 备的精细化管理,但是要求用户熟悉命令行。
- 命令行方式可以通过Console口、Telnet或SSH 方式登录设备。

第9页 版权所有© 2020 华为技术有限公司

火 HUAWEI

TOGOGO Improve Your IT Value

VRP用户界面

Ξ

TOGOGO

Improve Your IT Value

WHUAWEI

- 用户通过命令行方式登录设备时,系统会分配一个用户界面用来管理、监控设备和用户 间的当前会话。
- 设备系统支持的用户界面有Console用户界面和虚拟类型终端VTY (Virtual Type Terminal) 用户界面。

Console用户界面

- Console 用户界面用来管理和监控通过 Console口登录的用户。
- 用户终端的串行口可以与设备Console口直 接连接,实现对设备的本地访问。

VTY用户界面

- VTV用户界面用来管理和监控通过VTV方式
 登录的用户。
- 用户通过终端与设备建立Telnet或STelnet连 接后,即建立了一条VTY通道,通过VTY通 道实现对设备的远程访问。

第10页 版权所有© 2020 华为技术有限公司

VRP用户级别

E

TOGOGO

Improve Your IT Value

- VRP提供基本的权限控制,可以实现不同级别的用户能够执行不同级别的命令,用以限制 不同用户对设备的操作。 用户等级 命令等级 可使用网络诊断工具命令(ping、tracert)、从本设备出发访 0 0 参观级 问外部设备的命令(Telnet客户端命令)、部分display命令等。 监控级 用于系统维护,可使用display等命令。 1 0 and 1 可使用业务配置命令,包括路由、各个网络层次的命令,向用 配置级 2 0,1 and 2 户提供直接网络服务。 可使用用于系统基本运行的命令,对业务提供支撑作用,包括 管理级 文件系统、FTP、TFTP下载、命令级别设置命令以及用于业务 0,1,2 and 3 3-15 故障诊断的debugging命令等。 版权所有© 2020 华为技术有限公司 第11页 👐 HUAWEI
- 为了限制不同用户对设备的访问权限,系统对用户也进行了分级管理。用户的级别与命令级别对应,不同级别的用户登录后,只能使用等于或低于自己级别的命令。缺省情况下,命令级别按0~3级进行注册,用户级别按0~15级进行注册,用户级别和命令级别对应关系如表所示。

I WEB网管方式登录		TOGOGO Improve Your IT Value
以华为AR系列路由器为例,PC终端打开浏览器 软件,在地址栏中输入"https://192.168.1.1", 按下回车键,显示AR Web管理平台登录界面。	Image: Copyright @ Hansen; ULSSSS 2253 Alfrights reserved.	
第12页 版权所有© 2020 华为技术有限公司		👋 HUAWEI

• 注意:不同设备登录界面、登录方式和登录的IP可能不同,具体参考产品文档。



- 使用Console线缆来连接交换机或路由器的Console口与计算机的COM口,这样就可以通过计算机通过PUTTY工具实现本地调试和维护。Console口是一种符合RS232串口标准的RJ45接口。目前大多数台式电脑提供的COM口都可以与Console口连接。笔记本电脑一般不提供COM口,需要使用USB到RS232的转换接口。
- Console口登录是设备默认开启开启的功能,不需要对设备做预配置。

🝛 命令行方式 - 本地登录 (2)		TOGOGO Improve Your IT Value
PUTTY工具是一个Telnet、SSH、串行接口等的连接	Relation		? ×
软件。 本地登录时,终端设备采用串口与华为设备 Console口连接,所以采用"Serial"连接类型, COM端口根据终端设备实际端口选取,速率固定 为9600。	Category: Session Logging Terminal Keyboard Bell Features Window Appearance Behaviour Transtation Selection Colours Connection Data Proy Telnet Rtogin SSH Serial	Basic options for your PuTTY set Specify the destination you want to connerse Serial line COM1 Connection type: Raw Telnet Rogin SS Load, save or delete a stored session Saved Sessions Default Settings Close window on exit: Always Never Only on contents	Assion t to Speed 9600 H Serial Load Save Delete dean ext
第14页 版权所有© 2020 华为技术有限公司	About Hel	Open	Cancel

- 很多终端模拟程序都能发起Console连接,例如,可以使用putty连接到VRP操作系统。使用 putty连接VRP时,必须设置端口参数。上图是端口参数设置的示例,如果对参数值做了修改, 需要恢复默认参数值。
- 完成设置以后,点击"Open"按钮即可与VRP建立连接。



• 设备默认不开启SSH登录功能,需要用户先通过Console口登录,配置上SSH登录必须的参数 之后,才可以使用SSH登录功能。



• 命令行界面CLI(Command Line Interface)是用户与路由器进行交互的常用工具。用户登录 到路由器出现命令行提示符后,即进入命令行界面。



📃 🛛 基本命令结构	TOGOGO Improve Your IT Value
 华为提供的命令按照一定的格式设计,用户 进行解析,实现用户对路由器的配置和管理。 	可以通过命令行界面输入命令,由命令行界面对命令
	参数列表 → 参数名 → 参数值 —
 命令字:规定了系统应该执行的功能,如display(查询 关键字:特殊的字符构成,用于进一步约束命令,是改 参数列表:是对命令执行功能的进一步约束。包括一次 	设备状态),reboot(重启设备)等命令字。 l命令的拓展,也可用于表达命令构成逻辑而增设的补充字符串。 l或多对参数名和参数值。
举例1: display ip interface GE0/0/0,查看接口信息的命令 命令字: display 关键字: ip 参数名: interface 参数值: GE0/0/0	举例2: Reboot,重启设备的命令 命令字:reboot,操作命令都要用命令字,并且必 须从规范的命令字集合中选取。
第18页 版权所有© 2020 华为技术有限公司	We HUAWEI

- 每条命令有最多一个命令字,若干个关键字和参数,形成一条命令,参数必须由参数名和 参数值组成。
- 命令字、关键字、参数名、参数值之间,需要用空格分隔开。



- 用户视图应为登录系统后的第一个视图。在用户视图中不提供除查询和工具命令之外的其他命令。
- 用户视图中,唯一可进入的视图是系统视图;系统视图中提供全局的配置命令;如果系统存在下一级配置视图,则在系统视图中须提供进入下一级配置视图的命令。



- 登录到系统后,首先进入的是用户视图,这里仅提供查询,以及ping,telnet等工具命令, 不提供任何配置命令。
- 用户视图下通过system-view命令可以进入到系统视图,系统视图提供一些简单的全局配置功能。
- 一些复杂的配置功能,如配置一个以太网接口,需要的参数比较多,因此系统提供以太网接口的配置视图,在系统视图中,使用命令interface GigabitEthernet X (此处X表示一个具体接口的编号)进入GE接口配置视图,这个配置视图当前针对GE接口X,所有的命令仅对GE接口X生效。

[□] 〉编辑	湒命令行 (1)	T	OGOGO rove Your IT Value
 ・ 设备的命令行 1、功能键 退格键Back 左光标键← 右光标键→ 2、不完整关键字 设备支持不定 	F界面提供基本的命令行编辑功能,以下为常, space:删除光标位置的前一个字符,光标左移,若已经 或 <ctrl+b>:光标向左移动一个字符位置,若已经到达命 或<ctrl+f>:光标向右移动一个字符位置,若已经到达命 输入 完整关键字输入,即在当前视图下,当输入的字符能够</ctrl+f></ctrl+b>	用的编辑功能 : 到达命令首,则响铃告警。 令首,则响铃告警。 令尾,则响铃告警。 •匹配唯一的关键字时,可以不必输入完整	整的关键
子, 彻如:	<huawei>d cu <huawei>di cu <huawei>dis cu <huawei>d c ^ Error:Ambiguous command found at 'A' position. <huawei>dis c A Error:Ambiguous command found at 'A' position.</huawei></huawei></huawei></huawei></huawei>	"display current-configuration"命令,可以输 入d cu、di cu或dis cu等都可以执行此命令, 但不能输入d c或dis c等,因为以d c、dis c 开头的命令不唯一。	
第21页 版权所有© 2020 华	为技术有限公司	ş	HUAWEI

• 注: 此处的关键字与命令行格式中的"关键字"不同,一条命令中除"参数值"外都可以被叫做关键字。

📃 〉编辑命令行 (2)	TOGOGO Improve Your IT Value
3、Tab键的使用:	
。如果与之匹配的关键字唯一,按下 <tab>键,系统自动补全关键字,不全后,反复按<tab>关键字不变</tab></tab>	0
[Huawei] info-	
• 如果与之匹配的关键字不唯一,反复按 <tab>键可循环显示所有以输入字符串开头的关键字。</tab>	
[Huawei] info-center log #按下Tab键 [Huawei] info-center logbuffer #继续按Tab键循环翻词 [Huawei] info-center logfile [Huawei] info-center loghost	
• 如果没有与之匹配的关键字,按Tab键后,关键字不变。	
[Huawei] info-center loglog #输入错误的关键字,按下Tab键 [Huawei] info-center loglog	
第22页 版权所有© 2020 华为技术有限公司	👐 HUAWEI

📃 🛛 使用命令行在线帮助	TOGOGO Improve Your IT Value
 ・ 用户在使用命令行时,可以使用在线帮助以获取 ・ 命令行在线帮助可分为完全帮助和部分帮助,可 	《实时帮助,从而无需记忆大量的复杂的命令。 J通过输入"?"实现。
完全帮助	部分帮助
•当用户输入命令时,可以使用命令行的完全帮助获取全部 关键字和参数的提示。 <huawei>?</huawei>	 当用户输入命令时,如果只记得此命令关键字的开头一个 或几个字符,可以使用命令行的部分帮助获取以该字符串 开头的所有关键字的提示。
User view commands: arp-ping ARP-ping autosave <group> autosave command group backup Backup information cd Change current directory clear Clear clock Specify the system clock </group>	<huawei> d? debugging <group> debugging command group delete Delete a file dialer Dialer dir List files on a filesystem display Display information</group></huawei>
第23页 版权所有© 2020 华为技术有限公司	We HUAWEI

• 以上获取的在线帮助的显示信息仅为示意,请以设备实际显示为准。



解读命令行的错误信息

TOGOGO

Improve Your IT Value

• 用户键入的命令,如果通过语法检查,则正确执行,否则系统将会向用户报告错误信息。

[Huawei] sysname Error:Incomplete command found at '^' position. #箭头所指地方提示命令不完整,需要进一步补齐 [Huawei] router if 1.1.1.1 Error: Unrecognized command found at '^' position. #箭头所指地方提示该命令不能识别,需要确认命令正确性 [Huawei] a Error:Ambiguous command found at '^' position. #箭头所指的命令不明确,有多个a开头的关键字 [Huawei-GigabitEthernet0/0/0]ospf cost 800000 #箭头所指的参数值越界 Error: Wrong parameter found at '^' position.

第24页 版权所有© 2020 华为技术有限公司

火 HUAWEI

圓 使用undo命令行	TOGOGO Improve Your IT Value
 在命令前加undo关键字,即为undo命令行。undo命令行一般用来恢复缺省 者删除某项配置。以下为参考案例: 	情况、禁用某个功能或
□ 使用undo命令行恢复缺省情况 <huawei> system-view [Huawei] sysname Server [Server] undo sysname [Huawei]</huawei>	
□ 使用undo命令禁用某个功能 Huawei> system-view [Huawei] ftp server enable [Huawei] undo ftp server	
 使用undo命令删除某项设置 [Huawei]interface g0/0/1 [Huawei-GigabitEthernet0/0/1]ip address 192.168.1.1 24 [Huawei-GigabitEthernet0/0/1]undo ip address 	
第25页 版权所有© 2020 华为技术有限公司	👋 HUAWEI





🝛 常见文件系统操作命令 (1)	TOGOGO Improve Your IT Value
1.查看当前目录	
<huawei>pwd</huawei>	
2.显示当前目录下的文件信息	
<huawei>dir</huawei>	
3.查看文本文件的具体内容	
<huawei>more</huawei>	
4.修改用户当前界面的工作目录	
<huawei>cd</huawei>	
5.创建新的目录	
<huawei>mkdir</huawei>	
第28页 版权所有© 2020 华为技术有限公司	👐 HUAWEI

- VRP基于文件系统来管理设备上的文件和目录。在管理文件和目录时,经常会使用一些基本 命令来查询文件或者目录的信息,常用的命令包括pwd, dir [/all] [filename | directory]和 more [/binary] filename [offset] [all]。
 - pwd命令用来显示当前工作目录。
 - dir [/all] [filename | directory]命令用来查看当前目录下的文件信息。
 - more [/binary] filename [offset] [all]命令用来查看文本文件的具体内容。
 - 本例中,在用户视图中使用dir命令,可以查看flash中的文件信息。
- 目录操作常用的命令包括: cd directory, mkdir directory和rmdir directory。
 - cd directory命令用来修改用户当前的工作目录。
 - mkdir directory命令能够创建一个新的目录。目录名称可以包含1-64个字符。

	常见文件系统操作命令 (2)	TOGOGO Improve Your IT Value
6.删除目:	큧	
<huaw< td=""><td>vei>rmdir</td><td></td></huaw<>	vei> rmdir	
7.复制文	件	
<huaw< td=""><td>/ei>copy</td><td></td></huaw<>	/ei> copy	
8.移动文	件	
<huaw< td=""><td>vei>move</td><td></td></huaw<>	vei>move	
9.重命名	文件	
<huaw< td=""><td>vei>rename</td><td></td></huaw<>	vei> rename	
10.删除了	て件	
<huaw< td=""><td>rei>delete</td><td></td></huaw<>	rei> delete	
第29页 版权所	行有© 2020 华为技术有限公司	👐 HUAWEI

- rmdir directory命令能够删除文件系统中的目录,此处需要注意的是,只有空目录才能被删除。
- copy source-filename destination-filename命令可以复制文件。如果目标文件已存在,系统会提示此文件将被替换。目标文件名不能与系统启动文件同名,否则系统将会出现错误提示。
- move source-filename destination-filename命令可以用来将文件移动到其他目录下。move命 令只适用于在同一储存设备中移动文件。
- rename old-name new-name命令可以用来对目录或文件进行重命名。
- delete [/unreserved] [/force] { filename | devicename }命令可以用来删除文件。不带 unreserved参数的情况下,被删除的文件将直接被移动到回收站。回收站中的文件也可以通 过执行undelete命令进行恢复,但是如果执行delete命令时指定了unreserved参数,则文件 将被永久删除。在删除文件时,系统会提示"是否确定删除文件",但如果命令中指定了 /force 参数,系统将不会给出任何提示信息。filename参数指的是需要删除的文件的名称, devicename参数指定了储存设备的名称。

🝛 🖹 常见文件系统操作命令 (3)	TOGOGO Improve Your IT Value
11.恢复删除的文件	
<huawei>undelete</huawei>	
12.彻底删除回收站中的文件	
<huawei>reset recycle-bin</huawei>	
第30页 版权所有© 2020 华为技术有限公司	st huawei

• **reset recycle-bin** [*filename* | *devicename*]可以用来永久删除回收站中的文件, *filename*参数指定了需要永久删除的文件的名称, *device-name*参数指定了储存设备的名称。

🝛 🛛 基本配置命令 (1)	TOGOGO Improve Your IT Value
1.配置设备名称	
[Huawei] sysname name	
2.设置系统时钟	
<huawei> clock timezone time-zone-name { add minus } offset</huawei>	
用来对本地时区信息进行设置。	
<huawei> clock datetime [utc] HH:MM:SS YYYY-MM-DD</huawei>	
用来设置设备当前或UTC日期和时间。	
<huawei> clock daylight-saving-time</huawei>	
用来设置设备的夏令时。	
第31页 版权所有© 2020 华为技术有限公司	👐 HUAWEI

- 网络上一般都会部署不止一台设备,管理员需要对这些设备进行统一管理。在进行设备调试的时候,首要任务是设置设备名。设备名用来唯一地标识一台设备。AR系列路由器默认的设备名是Huawei,而S系列交换机默认的设备名是HUAWEI。设备名称一旦设置,立刻生效。
- 为了保证与其他设备协调工作,需要准确设置系统时钟。系统时钟的=UTC (Coordinated Universal Time)+当前时区与UTC的时间差,一般设备上都会有内置的UTC和时间差配置。
 - 可以通过clock datetime命令直接设置设备的系统时钟,格式为HH:MM:SS YYYY-MM-DD, 此时UTC等于系统时钟-时间差。
 - 也可以通过修改UTC和系统当前时区来修改系统时钟
 - clock datetime [utc] HH:MM:SS YYYY-MM-DD用来修改UTC时间。
 - clock timezone time-zone-name { add | minus } offset 用来配置本地时区信息。本 地时间加上或减去offset即为UTC。
 - 有的地区实行夏令时制,因此当进入夏令时实施区间的一刻,系统时间要根据用户的 设定进行夏令时时间的调整。VRP支持夏令时功能。

🝛 🔉 基本配置命令 (2)	TOGOGO Improve Your IT Value
3.配置命令等级	
[Huawei] command-privilege level level view-name command-key	
用来设置指定视图内的命令的级别。命令级别分为参观、监控、配置、管理4个级别,分别对应标识0、1、2、	3.
4.配置用户通过Password方式登录设备	
[Huawei]user-interface vty 0 4 [Huawei-ui-vty0-4]set authentication password cipher information	
用来进入指定的用户视图并配置用户认证方式为password。系统支持的用户界面包括Console用户界面和VTY用 Console界面用于本地登录,VTY界面用于远程登录。默认情况下,设备一般最多支持15个用户同时通过VTY方式 5.配置用户界面参数	户界面, 式访问。
[Huawei] idle-timeout minutes [seconds]	
	5, 超时
第32页 版权所有© 2020 华为技术有限公司	👐 HUAWEI

- 每类用户界面都有对应的用户界面视图。用户界面(User-interface)视图是系统提供的一种 命令行视图,用来配置和管理所有工作在异步交互方式下的物理接口和逻辑接口,从而达 到统一管理各种用户界面的目的。在连接到设备前,用户要设置用户界面参数。系统支持 的用户界面包括Console用户界面和VTY用户界面。控制口(Console Port)是一种通信串行 端口,由设备的主控板提供。虚拟类型终端(Virtual Type Terminal)是一种虚拟线路端口, 用户通过终端与设备建立Telnet或SSH连接后,也就建立了一条VTY,即用户可以通过VTY方 式登录设备。设备一般最多支持15个用户同时通过VTY方式访问。执行user-interface maximum-vty number 命令可以配置同时登录到设备的VTY类型用户界面的最大个数。如果将 最大登录用户数设为0,则任何用户都不能通过Telnet或者SSH登录到路由器。display userinterface 命令用来查看用户界面信息。
- 不同的设备,或使用不同版本的VRP软件系统,具体可以被使用的VTY接口的最大数量可能不同。

🝛 🛛 基本配置命令 (3)	TOGOGO Improve Your IT Value
6.配置接口IP地址	
[Huawei] interface interface-number [Huawei-interface-number] ip address ip address	
用来给设备上的物理或逻辑接口配置IP地址。	
7.查看当前运行的配置文件	
<huawei>display current-configuration</huawei>	
8.配置文件保存	
<huawei>save</huawei>	
9.查看保存的配置	
<huawei>display saved-configuration</huawei>	
第33页 版权所有© 2020 华为技术有限公司	👋 HUAWEI

- 要在接口运行IP服务,必须为接口配置一个IP地址。一个接口一般只需要一个IP地址,如果接口配置了新的主IP地址,那么新的主IP地址就替代了原来的主IP地址。
- 用户可以利用**ip address** *ip-address* { *mask* | *mask-length* } 命令为接口配置IP地址,这个命令中, *mask*代表子网掩码,如255.255.255.0, *mask-length* 代表的是掩码长度,如24。这两者任取其一均可。
- Loopback接口是一个逻辑接口,可用来虚拟一个网络或者一个IP主机。在运行多种协议的时候,由于Loopback接口稳定可靠,所以也可以用来做管理接口。
- 在给物理接口配置IP地址时,需要关注该接口的物理状态。默认情况下,华为路由器和交换 机的接口状态为up;如果该接口曾被手动关闭,则在配置完IP地址后,应使用undo shutdown打开该接口。

	基本配置命令 (4)	TOGOGO Improve Your IT Value
10.	清除已保存的配置	
	<huawei>reset saved-configuration</huawei>	
11.	查看系统启动配置参数	
	<huawei> display startup</huawei>	
	用来查看设备本次及下次启动相关的系统软件、备份系统软件、配置文件、License文件、补丁文件以及语言	音文件。
12.	配置系统下次启动时使用的配置文件	
	<huawei>startup saved-configuration configuration-file</huawei>	
	设备升级时,可以通过此命令让设备下次启动时加载指定的配置文件	
13.	配置设备重启	
	<huawei>reboot</huawei>	
第34页	版权所有© 2020 华为技术有限公司	👋 HUAWEI

- reset saved-configuration命令用来清除配置文件或配置文件中的内容。执行该命令后,如果不使用命令startup saved-configuration重新指定设备下次启动时使用的配置文件,也不使用 save命令保存当前配置,则设备下次启动时会采用缺省的配置参数进行初始化。
- **display startup**命令用来查看设备本次及下次启动相关的系统软件、备份系统软件、配置文件、License文件、补丁文件以及语音文件。
- startup saved-configuration configuration-file 命令用来指定系统下次启动时使用的配置文件, configuration-file参数为系统启动配置文件的名称。
- reboot命令用来重启设备,重启前提示用户是否保存配置。













- 1. 目前,大多数华为数通产品使用的是VRP5版本,少数产品如NE系列路由器使用的是VRP8版本。
- 2. 华为网络设备同时只能有一个用户登录Console界面,因此Console用户的编号固定为0。
- 3. 需要指定某一配置文件为下次启动时使用的配置文件,可以执行startup saved-configuration configuration-file 命令,这里的配置文件名包括文件名称和扩展名。

🔁 🔪 本章总结

TOGOGO Improve Your IT Value

- VRP是华为公司具有完全自主知识产权的网络操作系统,可以运行在多种硬件平台之上。 VRP拥有一致的网络界面、用户界面和管理界面,熟悉VRP命令行并且熟练掌握VRP配置 是高效管理华为网络设备的必备基础。
- 在此基础上需要了解一些常用命令和快捷键的使用, 快速掌握这些命令和快捷键。
- 学完本章节后,可以掌握VRP的基本概念,常用命令的作用和CLI界面的使用。

第41页 版权所有© 2020 华为技术有限公司

\rm HUAWEI

